

راهنمای نصب و فعال سازی اندیکاتورهای تولیدی شرکت فرازرایان جی

الف – نصب اندیکاتور :

پس از خرید اندیکاتور از [فروشگاه اینترنتی فرازرایان جی](#) و دانلود فایل اندیکاتور جهت نصب اندیکاتور به روش زیر عمل کنید :

۱. فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید. (کلیک راست روی فایل و انتخاب گزینه Extract Here)
 ۲. در صورتی که نرم افزار متاتریدر شما نسخه ۶۴ بیتی است وارد فولدر X64 شوید ، در غیر اینصورت وارد فولدر X86 شوید.
 ۳. کل فایل‌های موجود در فولدر باز شده را در مسیر اندیکاتورهای متاتریدر کپی کنید. (برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید):
 - ۳,۱. کل فایل‌های موجود را انتخاب کرده و روی یکی از آنها کلیک راست کنید و گزینه Copy را انتخاب کنید.
 - ۳,۲. برنامه MetaTrader5 (MofidTrader) را باز کنید.
 - ۳,۳. در منوی File روی گزینه Open Data Folder کلیک کنید. (به جای این کار می توانید از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+D استفاده کنید)
 - ۳,۴. در پنجره باز شده پوشه MQL5 را باز کنید.
 - ۳,۵. پوشه Indicators را باز کنید.
 - ۳,۶. روی فضای خالی پنجره راست کلیک کنید و گزینه Paste را انتخاب کنید.
- نصب اندیکاتور به پایان رسید.

پس از نصب اندیکاتور می توانید از مسیر زیر در نرم افزار MetaTrader اندیکاتور را روی نمودار فعال کنید (کلیه اندیکاتورهای تولیدی فرازرایان جی با کلمه FARAZ- شروع می شوند):

Insert → Indicators → Custom → FARAZ-XXXXXXX

ب – فعال سازی اندیکاتور : (تصاویر مربوط به مراحل فعال سازی اندیکاتور در فایل فشرده دریافتی موجود است)

پس از نصب و اجرای اندیکاتور برای بار اول نیاز به فعال سازی اندیکاتور دارید. برای این کار مراحل زیر را طی کنید :

- ۱- اطمینان حاصل کنید که اتصال اینترنت شما برقرار است و از فیلترشکن استفاده نمی کنید.
- ۲- اندیکاتور مربوطه را به نمودار اضافه کنید تا پنجره تنظیمات اندیکاتور نمایش داده شود. (انتخاب اندیکاتور از منوی Insert)
- ۳- در پنجره باز شده سربرگ Dependencies را فعال کنید.
- ۴- تیک گزینه Allow DLL Imports را فعال کنید. (با این کار کلید OK در پنجره ظاهر می شود)
- ۵- سربرگ Inputs را فعال کنید.
- ۶- شماره سفارش خرید خود را در قسمت OrderNumber وارد کنید.
- ۷- سایر تنظیمات دلخواه را انجام دهید و روی کلید OK کلیک کنید.
- ۸- در صورت معتبر بودن شماره سفارش و فعال نبودن لایسنس روی سیستم دیگر ، اندیکاتور با موفقیت اجرا می شود.

ج - تنظیمات بعد از نصب اندیکاتور :

پس از نصب و فعال سازی اندیکاتور ، در پنجره اصلی متاتریدر به منوی Tools رفته و گزینه Options را انتخاب کنید. در پنجره باز شده تب Expert Advisors را انتخاب کنید.

گزینه Allow DLL imports را فعال کنید و دکمه OK را بزنید.

نکات مهم اجرا و نصب :

✓ نکته ۱ :

ممکن است سیستم شما برای اجرای اندیکاتور نیاز به نصب بسته Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable روی سیستم داشته باشد ، در صورتی که اجرای اندیکاتور با مشکل مواجه شد و از نصب این بسته اطمینان ندارید فایل vcredist مناسب سیستم خود را (vcredist_x86.exe یا vcredist_x64.exe) از صفحه محصول در سایت دانلود و نصب کنید و اندیکاتور را از چارت حذف و مجدداً اجرا کنید.

✓ نکته ۲ :

فعال سازی فقط یکبار و در اولین بار اجرای اندیکاتور مورد نیاز است . پس از فعال سازی دیگر نیازی به تکرار عملیات در هر بار اجرای اندیکاتور نیست.

✓ سوالات و درخواستهای خود را از طریق ایمیل tavassoli.r@gmail.com ارسال فرمائید و یا با شماره ۰۹۱۳۲۰۴۲۶۹۲ تماس بگیرید.